

Mediendateien auf CD/DVD brennen

In die Media Center Edition ist eine Brennfunktion integriert, mit deren Hilfe Sie Mediendateien sehr leicht auf CD- und DVD-Medien ablegen und darüber vereinfacht verteilen können. Die Brennfunktion ist gegenüber den grossen Brennprogrammen eingeschränkt und eignet sich bevorzugt zum schnellen Brennen ausgewählter Medienverzeichnisse eines bestimmten Typs.



- 1. Verzeichnis wählen:** Wechseln Sie zuerst in das Medienverzeichnis, in dem sich die zu brennenden Mediendateien befinden. Wählen Sie dazu im Hauptmenü des Media Centers die Kategorie Eigene Bilder, Eigene Videos oder Eigene Musik und anschliessend ein untergeordnetes Verzeichnis an. Klicken Sie in diesem Verzeichnis auf die Schaltfläche CD/DVD Erstellen. Betrachten Sie sich einen Film, so könne Sie per Kontextmenübefehl entsprechend auf die Brennfunktion zugreifen.
- 2. Medienanforderung:** Sofern nicht bereits geschehen, werden Sie nun zum Einlegen eines beschreibbaren Mediums aufgefordert. Nach dem Einlegen bestätigen Sie diese Anforderung mit OK. Um das Brennen zu starten, müssen Sie den Befehl CD/DVD Erstellen erneut aufrufen.

- 3. Medienformat:** Beim CD-Mediumtyp können Sie nun unterschiedliche Formate festlegen: Audio-CD und Daten-CD. Bestätigen Sie die Formatwahl mit OK. Bei DVDs erfolgt keine Medientypabfrage. Diese werden standardmässig als Daten-DVDs und nicht als Video-DVDs gebrannt. In jedem Fall müssen Sie nun einen CD- bzw. DVD-Namen eingeben und mit OK bestätigen. Da die gewählten Mediendateien nicht zwangsläufig das neue Medium füllen, können Sie nun mit WEITERE HINZUFÜGEN weitere Medium füllen, können Sie nun mit Weiter Hinzufügen weitere Mediendateien ergänzen. Die Dateien selbst können umsortiert und unter Umständen auch wieder gelöscht werden. Optional ändern Sie Namen und mit CD Erstellen bzw. DVD Erstellen starten Sie den Brennvorgang mit JA bestätigen.
- 4. Brennen:** Den Brennvorgang können Sie mithilfe eines Statusdialog überwachen und gegebenenfalls auch vorzeitig abbrechen, wodurch das Medium selbst aber unter Umständen unbrauchbar wird. Nach dem Brennen können Sie optional weitere Kopien mit JA anlegen oder das Brennen mit NEIN beenden. Gebrannte Medien werden in jedem Fall abgeschlossen, können also nicht in weiteren Arbeitsschritten erweitert werden. Sorgen Sie daher dafür, dass Sie den verfügbaren Speicher möglichst optimal ausnutzen.